

dienstleistungsplus
in jedem bereich?
was sie auch brauchen –
total easy!




Service vom Nahversorger,
jetzt ganz top!

Anleitung zur Einstellung der SMTP Authentifizierung für Outlook 2007

An diesem Beispiel wird Ihnen erklärt, wie Sie die SMTP Authentifizierung schnell und einfach selbst im Outlook 2007 einrichten können.

Schritt 1:

Klicken Sie erneut auf das Menü „Extras“ und wählen Sie „Kontoeinstellungen“.




dienstleistungsplus
in jedem bereich?
was sie auch brauchen –
total easy!

Service vom Nahversorger,
jetzt ganz top!



Schritt 2:

Klicken Sie auf dem Namen Ihres Kontos und anschließend auf „Ändern“.



dienstleistungsplus
in jedem bereich?
was sie auch brauchen –
total easy!



Service vom Nahversorger,
jetzt ganz top!

Schritt 3:

Anschließend klicken Sie auf „Weitere Einstellungen“.

Neues E-Mail-Konto hinzufügen

Internet-E-Mail-Einstellungen

Alle Einstellungen auf dieser Seite sind nötig, damit Ihr Konto richtig funktioniert.

Benutzerinformationen		Kontoeinstellungen testen
Ihr Name:	<input type="text" value="Max Mustermann"/>	Wir empfehlen Ihnen, das Konto nach dem Eingeben aller Informationen in diesem Fenster zu testen, indem Sie auf die Schaltfläche unten klicken (Netzwerkverbindung erforderlich).
E-Mail-Adresse:	<input type="text" value="max.mustermann@web4me.at"/>	
Serverinformationen		<input type="button" value="Kontoeinstellungen testen ..."/>
Kontotyp:	<input type="text" value="POP3"/>	
Posteingangsserver:	<input type="text" value="pop.web4me.at"/>	
Postausgangsserver (SMTP):	<input type="text" value="smtp.web4me.at"/>	
Anmeldeinformationen		
Benutzername:	<input type="text" value="mmxxxxxx"/>	
Kennwort:	<input type="password" value="*****"/>	
	<input checked="" type="checkbox"/> Kennwort speichern	
	<input type="checkbox"/> Anmeldung mithilfe der gesicherten Kennwortauthentifizierung (SPA) erforderlich	<input type="button" value="Weitere Einstellungen"/>

< Zurück Weiter > Abbrechen



dienstleistungsplus
in jedem bereich?
was sie auch brauchen –
total easy!

Service vom Nahversorger,
jetzt ganz top!



Schritt 4:

1. Wählen Sie den Reiter „Postausgangsserver“ aus.
2. Das Häkchen bei „Der Postausgangsserver (SMTP) erfordert Authentifizierung“ muss gesetzt sein.
3. Klicken Sie auf „Gleiche Einstellungen wie für Posteingangsserver verwenden“.
4. Um die Einstellung zu bestätigen und zu beenden, klicken Sie auf den Button „OK“.



Seite 4 von 4

MULTIMEDIA One GmbH, Lindengasse 20, 4040 Linz
Tel. 0732 / 94 40 00 Fax 0732 / 94 40 00-80, office@mmone.at, www.mmone.at
Raiffeisenlandesbank OÖ: BLZ 34000, Kto.Nr 2.675.478,
IBAN: AT 893400000002675478, Swift-Bic-Code: RZOOAT2L
Firmenbuch FN 286284 g, Landesgericht Linz, UID-Nr.: ATU 63030026